

Désactiver les mises à jour automatiques des imprimantes utilisant les cartouches HP 912 912xl

Sur cette nouvelle génération d'imprimante, HP a verrouillé l'accès aux paramètres qui permettent de désactiver les Mises A Jour automatiques

Afin d'utiliser dans les meilleures conditions nos produits, il est nécessaire de désactiver en 2 étapes les MAJ via votre imprimante.

Comment désactiver les mises à jour : Exemple de modèle d'imprimante : HP Officejet 8012e

1ere étape

1

Appuyer sur " ? " pour affcher sur l'écran




2

Repérer l'emplacement de la flèche, cliquer dessus pour le cacher


3

Appuyer à cet emplacement 4 fois rapidement "support menu" s'affiche



4

Cliquez dessus




5

A l'aide de la flèche du bas, aller jusqu'à "reset menu" et appuyer sur "ok"

6

A l'aide de la flèche du bas, aller jusqu'à "semi-full reset" et appuyer sur "ok"



7

L'imprimante/écran va s'éteindre

8

Puis rallumer l'imprimante et reconfigurer "langue et région" France

9


L'imprimante est prête pour procéder à la 2eme étape.



2ème étape


1

Cliquer sur "config"




2

Cliquer sur "outil"




3

Cliquer sur "mettre à jour
imprim"




4

Cliquer sur "vérifier"




5

Cocher "ne pas vérifier"




6

Cliquez sur "non"



7

"Option mise à jour imprimante"
est désactivé



Pour rappel, la désactivation de ces mises à jour n'a ecte en rien l'utilisation nila performance de votre imprimante

